

ایك سركس میں انسانی ابرام

باب 9



تصوس اشیاکی میکا نیکی خاصیتیں MECHANICAL PROPERTIES OF SOLIDS

9,1 تعارف (INTRODUCTION)

باب 7 میں ہم نے اجسام کی گرد تی حرکت کا مطالعہ کیا اور یہ سمجھے کہ ایک جسم کی حرکت اس بات پر منحصر ہے کہ جسم کے اندرون اس کی کمیت کس طور پر تھ سے ۔ ایک استوار جسم سے عام طور پر مراد ایک ایک بخت تھوں شے سے ہوتی ہے جس کی ایک معین شکل اور معین ناپ ہو، کیکن در حقیقت ایک جسم کو کھینچا، دبایا اور موڑ اجا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک قابل لحاظ حد تک استوار فولا دی چھڑ کی شکل اور لمبائی میں بھی، اس پر کافی قوت لگا کر، تبدیلی لائی جاسکتی ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ ٹھوں اجسام بھی مکمل طور پر استوار نہیں ہوتے۔

ایک شوس کی شکل اوراس کا سائز (ناپ) معین ہوتا ہے۔ایک جسم کی شکل یااس کے ناپ کو تبدیل کرنے کے لئے بیان میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے، پچھ قوت درکار ہوتی ہے۔اگر آپ ایک مرغوبی اسپرنگ (Helical Spring) کے کناروں کو پکڑ کر آ ہستہ سے کینجی سے تو اسپرنگ کی جاتی ہوا ہی ہوئی ہے۔ جب آپ کناروں کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اپنی اصل شکل اور اپنا اصل ناپ دوبارہ حاصل کر لیتی ہے۔ایک جسم کی وہ خاصیت جس کی وجہ سے جسم لگائی گئی قوت کو ہٹا لینے پر اپنی اصل شکل اور اسک ناپ کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لچک (Elasticity) کہلاتی ہے، اور پیدا ہوئی تخریب (Deformation) کہلاتی ہے۔ اور پیدا کیکن اگر آپ آئے کے پیڑے یا گیلی تخریب (Elastic deformation) کہلاتی ہے۔ ایک کو بیارہ وئی تخریب سین اگر آپ آئے کے پیڑے یا گیلی مٹی کے گولے پر قوت لگائیں، تو ان میں اپنی چیلی شکل کو دوبارہ حاصل کرنے کا کوئی رجحان نہیں پایا جاتا اور ان میں پیدا ہوئی تخریب مستقل ہوتی ہے۔ ایک اشیا پلاسٹک (Plasticity) کہلاتی ہے۔ دوبارہ حاصل کرنے کا کوئی رجحان نہیں پایا جاتا اور ان میں پیدا ہوئی تخریب مستقل ہوتی ہے۔ ایک گندھا آٹایا مٹی مثالی پلاسٹک (Plasticity) کی آسان مثالیں ہیں۔

9.1 تعارف

9.2 څهوس اشيا کالچيدار برتا ؤ

9.3 ذرراوربگاڑ

9.4 ہوک کا قانون

9.5 ذرر بگار منحنی

9.6 جي مقياس

9.7 مادى اشياك كچكيا برتاؤك استعال

خلاصيه

قابلِ غورنكات مثق

اضافىمشق


هوس اشيا كى ميكا نيكى خاصيتيں

مادی اشیا کا کیک دار برتا وانجینئر نگ ڈیزائن میں ایک اہم کرداراداکرتا ہوتو فولا داور ہے۔ مثال کے طور پر، جب سی عمارت کا نقشہ (ڈیزائن) تیارکرنا ہوتو فولا داور کنکریٹ جیسی اشیا کی گیکدار خاصیتوں کی معلومات لازمی ہے۔ یہی بات پلوں اور گاڑیوں وغیرہ کے ڈیزائن پر بھی صادق آتی ہے۔ کیا ہم ایسا ہوائی جہاز ڈیزائن کر سکتے ہیں جو بہت ہاکا ہولیکن کا فی مضبوط ہو۔ کیا ہم ایسا مصنوعی انسانی عضو ڈیزائن کر سکتے ہیں جو ہاکا ہولیکن مقابلتاً مضبوط ہو؟ شیشہ کیوں پھوٹک (Brittle) ہوتا ہے جبکہ پیتل ایسانہیں ہوتا؟ ریل کی پٹری کی ایک مخصوص شکل، آجیسی، ہونے کی کیا وجہ ہے؟ ایسے تمام سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے شروعات اس مطالعہ سے ہوگی کہ مقابلتاً سادہ قسم کے وزن اور تو تیں مختلف ٹھوں اجسام میں تخریب پیدا کرنے کے لیے سی طور عمل وزن اور تو تیں مختلف ٹھوں اجسام میں تخریب پیدا کرنے کے لیے سی طور عمل میا تکی خاصیتوں کا مطالعہ کریں گے، جس سے ہمیں مندرجہ بالا سوالوں جسے گئی سوالات کے جوابات حاصل ہو سیس گے۔ خاصیتوں کا مطالعہ کریں گے، جس سے ہمیں مندرجہ بالا سوالوں جسے گئی سوالات کے جوابات حاصل ہو سیس گے۔

9.2 تفوس اشيا كالجيك دار برتاؤ

(ELASTIC BEHAVIOUR OF SOLIDS)

ہم جانتے ہیں کہ گھوس اشیا میں ، ان کا ہرائیٹم یا مالیکول ، پڑوی ائیٹوں اور مالیکولوں سے گھراہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے سے بین ائیٹی (Interatomic) یا بین مالیکولوں سے گھراہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے سے بین ائیٹی وار بین مالیکولیائی (Intermolecular) قو توں سے بندھے ہوتے ہیں اور ایک مشخکم تو از نی حالت میں قائم رہتے ہیں۔ جب ایک گھوس شے میں تخریب کاری کی جاتی ہے ، تو ایٹم اور مالیکولیائی ان اصلے تبدیل ہو جاتے ہیں ، جس کی وجہ سے بین ائیٹی (بین مالیکولیائی) فاصلے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جب تخریبی قوت کو ہٹالیا جاتا ہے ، تو بین ائیٹی قوتیں انہیں دوبارہ اپنے اصل مقام پرواپس لے آئی ہیں۔ اس طرح جسم اپنی اصل شکل اور اپنا اصل سائز دوبارہ حاصل کر لیتا ہے۔ اس بحالی میکا فزم کوشکل 1 . 9 میں دکھائے گئے ، اسپرنگ ماسل کر لیتا ہے۔ اس بحالی میکا فزم کوشکل 1 . 9 میں دکھائے گئے ، اسپرنگ اور اسپرنگ بین ائیٹی تو توں کی نمائندگی کرتی ہیں۔



شکل 9.1 ٹھوس اشیا کے لچك دار برتاؤ کے اظہار کے لیے اسپرنگ گیند ماڈل

اگرآپ کسی بھی گیندگواس کے مقام توازن سے ہٹانے کی کوشش کریں، تو اسپرنگ نظام اسے اس کے اصل مقام پر بحال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح ٹھوس اشیا کی خورد بینی طبع کی بنیاد پر، طرح ٹھوس اشیا کی خورد بینی طبع کی بنیاد پر، وضاحت کی جاستی ہے۔ روبرٹ ہوک (Robert Hooke) نے، جوایک انگریز ماہر طبیعیات سے ہزار 1703-1635 عیسوی) اسپرنگوں پر تجربات کیے اور دریافت کیا کہ ایک جسم میں بیدا ہوئی تطویل لمبائی میں تبدیلی اور دریافت کیا کہ ایک جسم میں پیدا ہوئی تطویل لمبائی میں تبدیلی جب اور دریافت کیا کہ ایک جسم میں پیدا ہوئی تطویل لمبائی میں تبدیلی طور کی قانون کہتے بین، ہم حصہ 9.4 میں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ بوائل کے قانون کہتے طرح بیقانون کھی طرح بیقانون کھی تاریف میں بڑھیں گے۔ بوائل کے قانون کی طرح بیقانون کھی سائنس کے قدیم ترین مقدار کی رشتوں میں سے ایک رشتہ کے برتاؤ کو جانیا بہت انہم ہے۔

9.3 فرراور بگاڑ (STRESS AND STRAIN)

جب ایک جسم پر قوت لگائی جاتی ہے تو اس جسم میں پھے کم یا زیادہ پیانے پر تخریب ہوتی ہے جو کہ جسم کی طبع اور تخریبی قوت کی عددی قدر (Magnitude) کے تابع ہے۔ بہت ہی مادی اشیا میں پیدا ہوئی پیخریب عبيعات

ہوسکتا ہے ہمیں دکھائی ندد ہے یا ہم محسوں نہ کرسکیں ہیکن بیخ بیب ہوتی ضرور ہے۔ جب سی جسم پر کوئی تخریب قوت لگائی جاتی ہے، تو جسیا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے ، اس جسم میں ایک بحالی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بحالی قوت عددی قدر میں لگائی ہوئی قوت کے مساوی ہوتی ہے، لیکن سمت کے لحاظ سے اس کے مخالف مہوتی ہے۔ بحالی قوت فی اکائی رقبہ ذرر (Stress) کہلاتی ہے۔ اگر لگائی گئی قوت ہے اور Aجسم کا تر اثنی رقبہ (Area of Cross Section) ہے، تو جہوں عددی قدر $\frac{F}{\Lambda}$

ذررکی SI (الیس_آئی) اکائی 1 Mm⁻² یا پاسکل (Pascal, Pa) ہے اوراس کا ابعادی فارمولہ (Dimentional Formula) [ML⁻¹T⁻²] ہے۔ جب کسی ٹھوں پرکوئی باہری قوت لگتی ہے، تو اس کے ابعاد میں تین طرح سے تبدیلی آسکتی ہے۔ انھیں شکل 9.2 میں دکھایا گیا ہے۔ شکل (9.2 میں جسم کوالی قو توں کے ذریعے تھنی ہوا دکھایا گیا ہے، جواس کے تر انثی رقبہ کی عمودی سمتوں میں لگائی گئی ہیں۔ اس صورت میں، بجالی قوت فی اکائی رقبہ تناؤ ذرر

(Tensile Stress) کہلاتی ہے۔اگرلگائی ہوئی قوتوں کے زیراثر استوانہ

دب جاتا ہے تو بھالی قوت فی اکائی رقبہ دباؤزرر (Compressive Stress) کہلاتی ہے۔ تناویا دباؤزرر کے لیے طولی ذرر (Longitudinal Stress) کی اصطلاح بھی استعال کی جاسکتی ہے۔

ان دونوں صورتوں میں ، استوانہ کی لمبائی میں تبدیلی آتی ہے۔ لمبائی میں آتی ہے۔ لمبائی میں آتی ہے۔ لمبائی میں آتی تبدیلی (ΔL) اور جسم کی اصل لمبائی L (اس صورت میں استوانہ کی لمبائی) کی نسبت ، طولی بگاڑ (Longitdinal Strain) کہلاتا ہے۔ لمبائی) کی نسبت ، طولی بگاڑ $\frac{\Delta L}{T}$ = طولی رگاڑ

اگردومساوی اور مخالف تخریبی تو تیں ، استوانہ کے تراثی رقبہ کے متوازی لگائی جا کیں ، جیسا کہ شکل (9.2 و میں دکھایا گیا ہے ، تو استوانہ کے مخالف رخوں کے درمیان نسبتی ہٹا و (Relative displacement) پیدا ہوتا ہے ۔ لگائی گئی مماسی قوت (Tangential force) کی وجہ سے پیدا ہونے والی بحالی قوت فی اکائی رقبہ مماسی (Shearing Stress) یا تحریفی فررر (Shearing Stress) کہالتی ہے۔

لگائی گئی مماسی قوت کے نتیج میں،استوانہ کے مخالف رخوں کے درمیان

رابرٹ ہوک (Robert Hooke) (ابرٹ ہوک 1635–1703)



رابرٹ ہوک 18 جولائی 1935 کوفریش واٹر (Freshwater)، جزیرہ وائٹ (Isle of wight) میں پیدا ہوئے۔ وہ ستر ہویں صدی کے نہایت ذبین اور ہمہ گیر صلاعیتیں رکھنے والے برطانوی سائنسدانوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے آئسفورڈ یو نیورٹی میں داخلہ لیالیکن ابی تعلیم کممل نہیں کی لیکن پھر بھی وہ ایک نہایت باصلاحیت موجدہ آلات ساز اور عمارتی ڈیز ائن تیار کرنے کے ماہر تھے۔ انہوں نے باؤلین ہوا پیپ (Robert Boyle) تیار کرنے میں رابرٹ بوائل (Robert Boyle) کے مددگار کے بہطور کام کیا۔ 1962 میں فائم کی گئی رائل سوسائٹی میں ان کا تقر ربہطور ہہتم تجربات کیا گیا۔ 1965 میں وہ گریشم کالج میں جومیٹری کے روفیسر مقرر ہوئے ، جہاں انہوں نے اپنے فلکیاتی مشاہدات کیے۔ انہوں نے ایک گریگورین انعکاسی دور بین بنائی ، Constellation منحرف میں پانچواں ستارہ اور تارامنڈل (Constellation) جبار (Constellation) میں ایک سیستارہ (کیا ہے مورث کرتا ہے ، مرت کے تفصیلی (Jupiter) میں ایک سیستارہ (کیا ہے ، مرت کے تفصیلی الیاں کیا مرت کی ایک کی سیستارہ (Jupiter) میں ایک سیستارہ (Consterism) میں ایک سیستارہ (کیا ہے ، مرت کے تفصیلی کا کھروں کو کو کیا گئی کو کو کیا گئی کو کھروں کو کیا تھوں کیا کہ تھوں کیا کہ مشتر کی (Jupiter) میں ایک سیستارہ (Asterism) میں کو کھروں کو کیا کہ مشتر کی (Jupiter) میں ایک سیستارہ (کیا ہے ، مرت کے کو کسیل کے کھروں کی کو کھروں کو کیا کھروں کیا کہ مشتر کی (Jupiter) میں ایک سیستارہ (Constellation) میں ایک سیستارہ کو کھروں کو کیا تھوں کو کیا کہ کھروں کو کھروں کی کھروں کو کھروں کی کھروں کے کھروں کو کھروں کیا کہ کو کھروں کو کھروں کو کھروں کیا کہ کو کھروں کو کھروں کو کھروں کی کھروں کو کھروں کی کھروں کیا کہ کو کھروں کو کھروں کو کھروں کی کھروں کو ک

نقشے تیار کیے، جو بعد میں ، 19 ویں صدی میں اس سیارہ کی گردش کرنے کی شرح معلوم کرنے میں استعال ہوئے ، سیاروں کی حرکت کو بیان کرنے ولامقلوب مربع قانون (Inverse square law) وضع کیا، جے بعد میں نیوٹن نے سدھارا۔ وہ رائل سوسائٹی کے رکن منتخب ہوئے اور انہوں نے 1667 سے 1682 تک سوسائٹی کے سکریٹری کے بہطور بھی خدمات انجام دیں۔ انہوں نے اپنے مشاہدات مائیکروگریفیا (Micrographiya) میں سلسلہ وارپیش کیے اور روشنی کالہری نظریہ تجویز کیا اور حیاتیاتی تناظر میں پہلی بارلفظ خلیہ (Cell) استعالی کیا۔

رابرٹ ہوک طبیعات کی دنیا میں سب سے زیادہ اپنی، کپک کے قانون کی دریافت سے جانے جاتے ہیں:اٹٹینسیو،سک،وز (Ut tensio, sic vis) (یہ لاطینی عبارت ہے،جس کامطلب ہے،جیسی تخریب ہوگی و لیمی ہی قوت ہوگی۔)اس قانون نے ذرراور بگاڑ کےمطالعے اور کپک داراشیا کی تفہیم کے لیے بنیاد فراہم کی۔ ملوں اشیا کی میکا نیکی خاصیتیں

نسبتی نقل Δx ہوتا ہے، جسیا کہ شکل (a) 9.2 میں دکھا یا گیا ہے۔ اس طرح سے پیدا ہوئے بگاڑ کوتر یفی بگاڑ کہتے ہیں اور اس کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ یہ رخوں کے نسبتی نقل α کہ اور استوانہ کی لمبائی کی نسبت ہے۔


$$\ddot{z} = \frac{\Delta x}{l}$$
 (9.3)
$$= \tan \theta$$

جہاں θ ، استوانہ کا اس کی راسی حالت (Vertical) (استوانے کے جہاں θ ، استوانہ کا اس کی راسی حالت (Angular Displacement) ہے۔ اصل حالت) سے زاویا کی نقل (θ بہت چھوٹا ہوتا ہے ، θ زاویۂ θ بہت چھوٹا ہوتا ہے ، θ زاویۂ θ اماوی ہے۔ (مثال کے طور پر اگر ' θ = θ ' ہے تو θ اور θ and میں صرف θ فیصد فرق ہے۔)

آ بی د باؤ کے تحت ہے۔اس سے اس کی جیومیٹریائی شکل میں کوئی تبدیلی آئے بغیر اس کے جم میں کمی آ جاتی ہے۔

جسم میں اندرونی بحالی قوتیں پیدا ہوتی ہیں جوسیال کے ذریعے لگائی گئی قوت کے مساوی اور مخالف ہوتی ہیں۔ (جسم سیال میں سے باہر نکال لیے جانے پراپنی اصل شکل اور ناپ دوبارہ حاصل کر لیتا ہے)۔ اس صورت میں، اندرونی بحالی قوت فی اکائی رقبہ، آبی ذرر (hydraulic stress) کہلاتی ہے، جومقدار میں آبی دباؤ (لگائی گئی قوت فی اکائی رقبہ) کے مساوی ہے۔ آبی دباؤ کے ذریعے پیدا ہوا بگاڑ جم بگاڑ (Volume Strain) کہلاتا ہے۔ اور اس کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ یہ جم میں آئی تبدیلی (۷ ک) اور اصل جم میں آئی تبدیلی (۷ ک)

ارگار
$$\xi = \frac{\Delta v}{v}$$
 (9.5)



شکل 9.2 (a) استوانه : جس پر کام کر رہا تناؤ ذرر اس کو مقدار ΔL سے کھینچتا ہے۔ (b) ایك استوانه جس پر تحریفی ذرر (مماسی ذرر) لگ رہا ہے، اس میں زاویه θ کی تخریب ہوتی ہے۔ (c) ایك کتاب جس پر تحریفی ذررلگایا گیا ہے (d) ایك ٹھوس کرہ جس پر ایك ہموار آبی ذرر کام کر رہا ہے، اس کے حجم میں ΔV مقدار کی کمی کردیتا ہے۔

یہ بھی تصور کیا جاسکتا ہے، کہ اگر ایک کتاب کو ہاتھ سے دبایا جائے اور افقی سمت میں دھکیلا جائے، جیسا کشکل(c) 9.2 میں دکھا گیا ہے، تو

$$\ddot{z} = \tan \theta \approx \theta$$
 (9.4)

شکل (d) 9.2 میں ایک ٹھوں کرہ کو جوایک سیال میں رکھا ہوا ہے، زیادہ دباؤپر تمام اطراف سے دابا جاتا ہے۔ سیال کے ذریعے لگائی گئ قوت سطح کے ہر نقطے پرعمودی سمت میں کام کرتی ہے اور (کرہ) کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ

کیونکہ بگاڑ، ابعاد میں آئی تبریلی کی اصل ابعاد سے نسبت ہے، اس لیے اس کی کوئی اکائی یا ابعادی فارمولنہیں ہوتا۔

9.4 بوك كا قانون (HOOKE'S LAW) موككا قانون

ذرراور بگاڑ، شکل 9.2 میں دکھائی گئی مختلف صورتوں میں مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں۔چھوٹی تخ یبوں کے لیے، ذرر اور بگاڑ ایک دوسرے کے 308 طبعیا**ت**

متناسب(Proportional) ہوتے ہیں۔ یہ ہوک کا قانون کہلا تا ہے۔ اس کیے


$$\alpha$$
 وگار کی ورر $K \times \mathcal{S}$ (9.6)

جہاں k متنا سبیت مستقلہ ہے اور کچک کا مقیاس (Modulus of Elasticity) کہلا تا ہے۔

ہوک کا قانون ایک تج بی (Empirical) قانون ہے اور زیادہ تر مادی اشیاء کے لیے درست پایا گیا ہے۔ لیکن کچھ ایسی مادی اشیا ہیں جواس خطی رشتہ کونہیں ظاہر کرتیں۔

9.5 فرربالا رمنحي (STRESS-STRAINCURVE)

ایک دی ہوئی مادی شے کے لیے، جوتنا ؤذرر کے تحت ہو، ذرراور لگاڑ میں رشتہ تجرباتی طور پرحاصل کیا جاسکتا ہے۔ تناؤ خاصیتوں کی معیاری جانچ میں ایک جانچ استوانہ یا تارکوایک لگائی ہوئی قوت کے ذریعے تھینیا جاتا ہے۔ لمبائی میں آئی کسری تبدیلی (بگاڑ) اوراس بگاڑ کو پیدا کرنے کے لیے درکار لگائی گئی قوت کوریکارڈ کرلیاجا تاہے۔ لگائی گئی قوت میں متعین اقدام میں بتدریجاضافه کیاجا تا ہےاورلسائی میں آئی تبدیلی درج کر لی جاتی ہے۔اور ذرر (جومقدار میں لگائی گئی قوت فی اکائی رقبہ کے مساوی ہے) اور پیدا ہوئے بگاڑ میں ایک گراف تھینیا جاتا ہے۔ ایک دھات کے لیے ریخصوص گراف شکل 9.3 میں وکھایا گیا ہے۔ دباؤ اورتح یفی ذرر کے لیے مماثل (Analogous) گراف بھی حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ ذرر بگا مُنحیٰ، مختلف مادی اشیا کے لیے مختلف ہوتے ہیں۔ مینحنی ہمیں بیسمجھنے میں مدد کرتے ہیں کہ ایک دی ہوئی مادی شے میں لوڈ میں اضافہ کرنے پر کس طور برتخ یب ہوتی ہے۔ گراف سے ہم د کی سکتے ہیں کہ O ہے A تک کےعلاقے میں منحنی سیدھا (خطی) ہے۔ اس علاقیہ میں ہوک قانون لا گوہوتا ہے۔لگائی گئی قوت کے ہٹائے جانے پر جسم اصل ابعاد دوباره حاصل كرليتا ہے۔اس علاقه ميں ٹھوں اشيا بطور كيك دار جسم برتاؤ کرتی ہیں۔



شکل 9.3: ایك تار پذیرسادے كے لیے سخصوص ذرر ـ بگال منحنى

A ہے 8 تک کے علاقے میں ، ذرراور بگاڑ متناسب نہیں ہیں ۔ لیکن پھر جھی ، اگر لوڈ ہٹالیا جائے تو جسم اپنے اصل ابعاد پرواپس آ جا تا ہے ۔ نقطہ B Elastic limit کہلاتا ہے (اسے کیک صد Yeild point) کہلاتا ہے (اسے کیک صد کھتے ہیں) اوراس سے مناسبت رکھنے والا ذرر ، مادے کی حصول طاقت جھی کہتے ہیں) اوراس سے مناسبت رکھنے والا ذرر ، مادے کی حصول طاقت (Sy)(Yeild Strength)

اگر لوڈ میں مزید اضافہ کیا جائے، تو پیدا ہونے والا ذرر، حصول طاقت سے زیادہ ہوجا تا ہے اور ذرر میں معمولی ہی تبدیلی سے بھی بگاڑ میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ منحنی کا ھا اور D کے درمیان کا حصہ اسے دکھا تا ہے۔ اب اگر لوڈ کو ہٹالیا جائے، مان لیجے، ھا اور D کے ایک درمیانی نقطہ C پر، توجسم اپنے اصل ابعاد پروالیس نہیں آتا۔ اس صورت میں، جب ذررصفر بھی ہوتا ہے، بگاڑ مفرنییں ہوتا۔ اب کہا جا تا ہے کہ مادہ ایک مستقل سیٹ میں ہے۔ اور یہ تخریب، طاقت صفر نہیں ہوتا۔ اب کہا جا تا ہے کہ مادہ ایک مستقل سیٹ میں ہے۔ اور یہ تخریب کہلاتی ہے۔ گراف پر نقطہ D مادے کی آخری تنا کو طاقت پر بگاڑ میں اور نقطہ E پر شے ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر آخری طاقت اور نقطہ D اور حدا ہوتا ہے۔ اگر میر ایک کہلاتا ہے۔ اگر میر ایک حدا دوسرے سے کافی فاصلے پر ہوں تو وہ مادہ پھوٹک کہلاتا ہے۔ اگر میر ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر ہوں تو مادہ تا ریڈ پر (Ductile) کہلاتا ہے۔ مثال دوسرے سے کافی فاصلے پر ہوں تو مادہ تا ریڈ پر (Ductile) کہلاتا ہے۔ مثال حدر پر بر برکوا پی اصل لمبائی سے کئی گنا زیادہ کھینے جائے، تب بھی وہ اپنی صلے کئی گنا زیادہ کھینے جائے، تب بھی وہ اپنی صلے کئی گنا زیادہ کھینے جائے، تب بھی وہ اپنی صلے کئی گنا زیادہ کھینے جائے، تب بھی وہ اپنی صلے کئی گنا زیادہ کھینے جائے، تب بھی وہ اپنی صلے کئی گنا زیادہ کھینے جائے، تب بھی وہ اپنی صلے کئی گنا زیادہ کھینے جائے، تب بھی وہ اپنی

تفوس اشياكي ميكانيكي خاصيتين 309

تغمیری انحبنیرنگ ڈینرائن کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ذرراور بگاڑ کی نبت، جو کیک کامقیاس (Modulus of elasticity) کہلاتی ہے، مادے کی خاصیت ہوتی ہے۔

(Young's modulus) ينگ مقياس (9.6.1

تجرباتی مشاہدات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک دیے ہوئے مادے کے لیے، پیدا ہونے والے بگاڑ کی عددی قدریکساں ہوتی ہے، چاہے ذرر، تناؤ ذرر ہویا دباؤ ذرر ـ تناؤ (یاد باؤ) ذرر (c) اور طولی بگاڑ (c) کی نسبت کی تعریف به طور ينگ مقياس (Young's Modulus) كى جاتى ہے، اوراسے علامت Y

$$Y = \frac{\sigma}{\epsilon}$$
 (9.7)

مساواتوں(9.1)اور(9.2)سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔

$$Y = \left(\frac{\frac{F}{A}}{\frac{\Delta L}{L}}\right)$$

$$Y = (F \times L)/(A \times \Delta L)$$
 (9.8)

1.0 \sim Stress (10^6N m^{-2}) — 0.5 1.0 ے Strain —

شکل9.4 شریان کبیر (aorta) جو دل سے خون لے جانے والی بڑی نلی ہے، کے ایك لچکیلے منسوج (Tissue) کے

اصل شکل برواپس آ جاتی ہے۔حالانکہ کیکدارعلاقہ بہت وسیع ہے، کیکن مادے کے لیےعلاقے کے زیادہ ترجے میں ہوک کا قانون لا گڑئیں ہوتا۔مزیدیہ کہ کوئی معروف ۔ یلاسٹک علاقہ نہیں ہے۔شریان کبیر کے منسوج،ر برجیسے مادے،جنہیں تھینچ کر بڑا ابگاڑ پیدا کیا جاسکتاہے، کچکیہ (Elastomer) کہلاتے ہیں۔

(ELASTIC MODULI) چگی مقیاس (9.6

ذرر بگاڑ منحنی کا وہ علاقہ جو کچک حد کے اندر ہے اورمتناسب ہے، ساختی اور کی کیونکہ بگاڑ ایک غیرابعادی مقدار ہے اس لیے پنگ مقیاس کی بھی ا کائی

جدول 9.1 کچھ مادی اشا کے پیگ کے مقیاس اور حصول طاقت کی قدر س

σ_y حصول طاقت $\left(10^6\mathrm{Nm^{-2}} ight)$	σ _x آخری طاقت (10 ⁶ Nm ⁻²)	ينگ كامقياس Y (10° Nm ⁻²)	کثانت (Kgm ⁻³)	مادى <u>ش</u>
95	110	70	2710	الموثيم
200	400	110	8890	تانب
170	330	190	7800-7900	لوما(تپایاهوا)(Wrought)
250	400	200	7860	فولاد
	50	65	2190	شيشه#
	40	30	2320	کنگریپٹ
	50	13	525	ككرى#
_	170	9.4	1900	ہڈی#
_	48	3	1050	پالی اسٹاکی رین (Polystyrene)

* ماده دبا وُکے تحت جانچا گیا۔

 $=1.59 \times 10^{-3} \,\mathrm{m}$ $=1.59 \,\mathrm{mm}$ $=1.59 \,\mathrm{mm}$ $\frac{\Delta L}{L}$ $= (1.59 \times 10^{-3} \,\mathrm{m})/(1 \,\mathrm{m})$ $= 1.59 \times 10^{-3}$ = 0.16%

مثال 9.2: ایک 2.2m لمبائی کے تا بے کے تار اور 1.6m لمبائی کے تا بے کے تار اور 1.6m لمبائی کے فولاد کے تار کے سروں کو جوڑ دیا گیا۔ دونوں تاروں کا قطر 3.0mm ہے۔ جب انہیں ایک لوڈ کے ذریعے تھینچا جاتا ہے، تو کل تطویل 0.70mm

جواب: تا نبداور فولا د کے تارایک تناؤ ذرر کے تحت ہیں، کیونکہ دونوں پریکساں تناؤ (جولوڈ W کے مساوی ہے) کام کر رہا ہے اور دونوں کا تراثی رقبہ A کیساں ہے۔

مساوات (9.7) سے جمیں حاصل ہوتا ہے: ینگ مقیاس × بگاڑ = ذرر $\frac{W}{A} = Y_c \left(\Delta L_c / L_c \right) = Y_s \times \left(\Delta L_s / L_s \right)$ $(\Delta L_c / L_c) = Y_s \times \left(\Delta L_c / L_s \right)$ $(\Delta L_c) = (X_s / X_c) \times (X_c / X_c)$ $(X_c / X_c) \times (X_c / X_c$

وبی ہے جو ذرر کی ہے، لیتن ² Nm یا پاسکل (Pa)۔ جدول 9.1 و میں پکھ مادوں کے بنگ کے مقیاس اور حصول طاقت کی قدریں دی گئی ہیں۔ جدول 9.1 و میں دیے ہوئے تخمینوں سے بیانوٹ کیا جا سکتا ہے کہ دھاتوں کے لیے بنگ کے مقیاس کی قدر بڑی ہوتی ہے۔ اس لیےان مادوں کی لمبائی میں خفیف تبدیلی لانے کے لیے بڑی قوت درکار ہوتی ہے۔ ایک کی لمبائی میں خفیف تبدیلی لانے کے لیے بڑی قوت درکار ہوتی ہے۔ ایک کی لمبائی میں شاف والے پلے فولا دی تار کی لمبائی میں %1.0 اضافہ کرنے کے لیے اس کی اس کا تاری لمبائی میں %1.0 اضافہ کرنے کے لیے اس کا تراثی رقبہ والے پیلے فولا دی تار کی لمبائی میں جن کا تراثی رقبہ کیساں ہو، اتناہی بگاڑ پیدا کرنے کے لیے درکار قوتیں، حسب ترتیب ، 690 میں 690 اور 1100 ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ تا نبہ، پیٹل اور المونیم کے مقابلے میں فولا دزیادہ کیکیلا ہے۔ میں وجہ ہے کہ زیادہ استعمال ہونے والی مشینوں اور ساختی ڈیز ائنوں میں فولا دکو فوقیت دی جاتی ہے۔ ککڑی ، ہڈی ، کنگریٹ اور شیشہ کی بیگ میں۔

مثال 1.0m: ایک فولادی چیمڑ کا نصف قطر 10mmاور لمبائی سن 10mm ہے۔ایک 100kN کی قوت اسے لمبائی میں کھینچتی ہے۔ حساب لگائے: (a) ذرر (b) تطویل اور (c) چیمڑ میں پیدا ہوا بگاڑ۔ ساخت شدہ فولاد کا ینگ مقیاس 2.0×10¹¹Nm⁻² ہے۔

جواب: ہم فرض کرتے ہیں کہ چھڑ کے ایک کنارے کو شکنجے میں کس دیا گیا ہے،اوردوسرے کنارے پر،اس کی لمبائی کے متوازی، قوت F لگائی گئی ہے۔ تب چھڑ برکام کرر ہاذرردیا جائے گا:

$$j = F/A = F/\pi r^2$$

$$= (100 \times 10^3 \text{ N}) / [3.14 \times (10^{-2} \text{ m})^2]$$

$$= 3.18 \times 10^8 \text{ Nm}^{-2}$$

$$(ا3.18 \times 10^8 \text{ Jm})^2$$

$$\Delta L = \frac{(F/A)L}{Y}$$

$$= \frac{(3.18 \times 10^8 \text{ Nm}^{-2})(1\text{m})}{2 \times 10^{11} \text{ Nm}^{-2}}$$

گھوں اشیا کی میکا نیکی خاصیتیں

 $A=\pi \times \left(2 \times 10^{-2}\right)^2 \text{m}^2 = 1.26 \times 10^{-3} \text{m}^2$ وران کی ہڈی کی تر اثنی رقبہ مساوات 9.8 استعمال کرتے ہوئے ، ہر ران کی ہڈی میں پیدا ہوانے والا داب (Δ L) ہے

em=ران کی ہڈی کا نصف قطر

$$\begin{split} \Delta \, L = & \left[\left(F \times L \right) / \left(Y \times A \right) \right] \\ = & \left[\left(1078 \times 0.5 \right) / \left(9.4 \times 10^9 \times 1.26 \times 10^{-3} \right) \right] \\ = & 4.55 \times 10^{-5} \, \text{m} \qquad = 4.55 \times 10^{-3} \, \text{cm} \\ = & 4.55 \times 10^{-5} \, \text{m} \qquad = 4.55 \times 10^{-3} \, \text{cm} \\ \\ = & \frac{\Delta \, L}{L} = 0.000091 \end{split}$$

=0.0091%

9.6.2 ایک تارکے مادے کا پیگ مقیاس معلوم کرنا (Determination of Young's modulus

of the material of a wire)

تناؤ کے زیراثر ایک تار کے مادے کا بنگ مقیاس معلوم کرنے کا ایک مخصوص تجرباتی نظم شکل 9.6 میں دکھایا گیا ہے۔ بیددوایسے لیم متنقم تاروں پر مشتمل مندرجه بالامساواتوں کوحل کرنے پر: $\Delta\,L_{\rm C}=5.0\times10^{-4}\,\text{m},\ \Delta\,LS=2.0\times10^{-4}\,\text{m}$ $W=\left(A\times Y_{\rm C}\times\Delta\,Lc\right)/\,L_{\rm C}$

 $= \pi \left(1.5 \times 10^{-3}\right)^{2} \times \left[\left(5.0 \times 10^{-4} \times 1.1 \times 10^{11}\right) / 2.2\right]$ $= 1.8 \times 10^{2} \,\mathrm{N}$

مثال 9.3 ایک سرس میں ایک انسانی اہرام کے متوازی گروپ کا کل وزن، ایک فنکار کے پیرول کے سہارے پر ہے جو پیٹھ کے بل لیٹا ہوا ہے (جیسا کہ فنکار کے پیرول کے سہارے پر ہے جو پیٹھ کے بل لیٹا ہوا ہے (جیسا کہ فنکل 50 میں دکھایا گیا ہے)۔ اس عمل میں شامل تمام فنکاروں اور میزوں اور تختوں وغیرہ کاکل وزن 280 kg ہے۔ اہرام میں سب سے نیچے لیٹے ہوئے فنکار کا وزن 60 kg ہے۔ اس فنکار کی ران کی ہٹری کی لمبائی 50 cm اور موثر نصف قطر 2.0 cm معلوم سیجے کہ زائدلوڈ کے زیراثر ہرران کی ہٹری گئی دیے گی۔



شكل 9.5:ايك سركس مين انساني الهرام

جواب: تمام فنكارول، چيزول، تختول وغيره كى كل كميت 280kg =

= 60kg

طبيعيات

ہے جن کی لمبائیاں اور نصف قطر کیساں ہیں اور جوا کید دوسر ہے ہے متوازی ایک جامد استوار سہارے سے لٹکائے گئے ہیں۔ تار A (جو حوالہ تار کہلاتا ہے) میں ایک ملی میٹر پیانہ الکا ہوتا ہے اور ایک وزن رکھنے کے لیے پلڑالگا ہوتا ہے۔تار B (جو تجرباتی تار کہلاتا ہے)، جس کا تراثی رقبہ ہموار ہے، میں کھی ایک پلڑالگا ہوتا ہے، جس میں معلوم اوز ان رکھے جاستے ہیں۔ تجرباتی تار B کے نچلے سرے پر ایک سوئی (Pointer) لگی ہوتی ہے، جس سے ایک ورنیر اسکیل (Vernier Scale) لگی ہوتی ہے، اور ملی میٹر اسکیل میں حوالہ تار A سے جڑا ہوتا ہے۔ پلڑ ہے میں رکھے گئے اوز ان ایک قوت نیچ کی سمت میں لگاتے ہیں اور تجرباتی تار کو تنا و ذرر کے زیراثر کھینچتے ہیں۔تار میں پیدا ہوئی تطویل (لمبائی میں اضافہ) کو ورنیر نظام کے ذریعے نا پا جاتا میں پیدا ہوئی تطویل (لمبائی میں اضافہ) کو ورنیر نظام کے ذریعے نا پا جاتا ہے۔ حوالہ تار اس لیے استعال کیا جاتا ہے، تا کہ اگر درجہ جرارت میں تبدیلی کی وجہ سے جو تبدیلی حوالہ تار کی لمبائی میں ہوگی، وہی کیساں تبدیلی تبدیلی کی وجہ سے جو تبدیلی حوالہ تار کی لمبائی میں ہوگی، وہی کیساں تبدیلی حوالہ تار کی لمبائی میں ہوگی، وہی کیساں تبدیلی حوالہ تار میں بھی ہوگی۔ (درجہ جرارت کے ان اثر ات کا تفصیلی مطالعہ ہم باب 11 میں کریں گے)۔

حوالہ اور تجرباتی دونوں تاروں سے مسلک پلڑوں میں ایک یکساں چھوٹا وزن رکھا جاتا ہے تا کہ تار بالکل سیدھے ہو جائیں اور ور نیرکی ریڈنگ (Reading) نوٹ کرلی جاتی ہے۔ اب تجرباتی تار پر ہتدرت کی مزید اوز انوں کے ذریعے لوڈ لگا کراسے تنا و ذرر کے زیراثر لایا جاتا ہے اور ور نیر اسکیل کی ریڈنگ دوبارہ نوٹ کرلی جاتی ہے۔ ان دوور نیر اسکیل کی ریڈنگ کا فرق، تار میں پیدا ہوئی تطویل (لمبائی میں اضافہ) بتاتا ہے۔ فرض تیجے کہ ہاور کا تجرباتی تاری آغازی نصف قطراور آغازی لمبائی، بالتر تیب ہیں۔ تب، تارکا تراثی رقبہ عہوگے۔ فرض تیجے کہ وہ کی تو سے جس نے تار میں تطویل وہ کی گئی تو سے اس کے مساوی ہے، جہاں وہ مادی شش اسراع (Acceleration due to gravity) ہے۔ مساوات (9.8) سے، تجرباتی تارکا یک مقیاس دیا جاتا ہے۔ مساوات (9.8) سے، تجرباتی تارکا یک مقیاس دیا جاتا ہے۔

$$Y = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \sqrt{\frac{Mg}{\pi r^2} \cdot \frac{L}{\Delta L}}$$
$$= Mg \times L / (\pi r^2 \times \Delta L)$$
(9.9)

9.6.3 تخريفي مقياس (Shear modulus)

تحریفی ذرر کی اس سے مطابقت رکھنے والے تحریفی بگاڑ سے نسبت ، مادے کا تحریفی مقیاس کہلاتا ہے ، جسے G سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اسے استواریت کا مقیاس (Modulus of Rigidity) بھی کہتے ہیں۔

$$G=$$
تریفی بگاڑ/ (σ_s) تجریفی ذرر

$$G = (F/A)/(\Delta x/L)$$

$$= (F \times L) / (A \times \Delta x) \tag{9.10}$$


اسی طرح ،مساوات 9.4 سے

$$G = (F/A)/\theta$$

$$= F/(A \times \theta) \tag{9.11}$$


تحریفی ذرر می کوایسے بھی ظاہر کیا جاسکتا ہے

$$=G \times \theta \sigma_{S} \tag{9.12}$$



شكل 9.6: ايك تاركر مادي كاينگ مقياس معلوم كرنر كا ايك نظم

ملوں اشیا کی میکا نیکی خاصیتیں



شكل.9.7

9.6.4 فجم مقياس (Bulk modulus)

حصہ (9.3) میں ہم و کھے چکے ہیں کہ جب ایک جسم کو ایک سیال میں ڈبویا جاتا ہے تو اس پر آبی ذرر لگتا ہے (جو عددی قدر میں آبی دباؤ کے مساوی ہوتا ہے)۔اس کی وجہ سے جسم کے جم میں کمی آجاتی ہے اور اس طرح ایک بگاڑ پیدا ہوتا ہے جو جم بگاڑ کہلاتا ہے [مساوات (9.5)]۔

آبی ذرر کی اس کے مطابق آبی بگاڑ سے نسبت جم مقیاس کہلاتی ہے۔ اسے علامت Bسے ظاہر کیا جاتا ہے۔

$$B = -p/(\Delta V/V) \tag{9.13}$$

جم مقیاس کا مقلوب (Reciprocal) داب پذیری (Compressibility) کا مقلوب (Reciprocal) داب پذیری (Compressibility) کہلا تا ہے اور اسے ماسے ظاہر کرتے ہیں۔اس کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ پیچم میں کسری تبدیلی فی دباؤمیں اکائی اضافہ ہے:

$$k = (1/B) = -(1\Delta p) \times (\Delta V/V)$$
 (9.14)

تریفی مقیاس کی SI اکائی $^{-1}$ یا $^{-1}$ یا $^{-1}$ کے عام مادی اشیا کے $^{-1}$ مقیاس کی قدر جدول 9.2 میں دی گئی ہیں۔ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ تحریفی مقیاس کی قدر (جدول 9.1) سے مم موتی ہے۔ زیادہ تر مادول کے لیے $^{-1}$ کے $^{-1}$

جدول 9.2 کھ عام مادی اشیاء کے تحریفی مقیاس

مادی شے	G (10° Nm ⁻² ½ GPa)		
25	المونيم		
36	الموينيم پيتل تانبه شيشه لوما		
42	تانب		
23	شبشه		
70	لوم		
5.6	سپلسم		
77	سىيسە ئكل		
84	فولاد		
150	فولاد ^{شگ} سٹن ککڑی		
10	کٹری		

مثال 9.4: ایک مربع شکل کی سیسے کی سلیب، جس کا ایک ضلع 50cm 50cm اور موٹائی 10cm ہے، پر N *10×9.0 تحریفی ذررلگایا جاتا ہے (اس کے پتلے رخ پر) نچلے کنارے کوزمین سے منسلک کردیا جاتا ہے۔ او پری کنارے میں کتنافقل پیدا ہوگا۔

جواب: سیسہ کی سلیب زمین پرنصب ہے اور قوت پتلے رخ کے متوازی لگائی گئ ہے ، جیسا کہ شکل 9.7 میں دکھایا گیا ہے۔ اس رخ کا رقبہ، جس کے متوازی قوت لگائی گئی ہے۔

 $A = 50 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$

 $= 0.5 \text{ m} \times 0.1 \text{ m}$

 $= 0.05 \text{ m}^2$

اس ليےلگايا گياذررہے

 $= (9.4 \times 10^4 \text{ N}/0.05 \text{ m}^2)$

 $= 1.80 \times 10^6 \text{ N.m}^{-2}$

طبيعيات

جدول 9.3 میں دیے ہوئے خمینوں سے یددیکھا جاسکتا ہے کہ ٹھوس اشیا کے لیے جم مقیاس کی قدروں سے بہت نیادہ ہوتی ہیں، اور رقیق اشیا کی بی قدریں گیس اشیا کی ان قدروں سے بہت زیادہ ہوتی ہیں۔

جدول 9.3: کچھ عام مادی اشیا کے جم مقیاس

B (10 ⁹ N m ⁻² or GPa)	مخھوس مادی شے
72	المونيم پيتل
61	
140	تانب شیشه
37	شيشه
100	لوہا
260	زيكل
160	فو لا د
	رقيق
2.2	پانی
0.9	اينتها نول
1.56	كاربن ڈائی سلفائڈ
4.76	رین پانی استهانول کاربن ڈائی سلفائڈ گلیسرین
25	پاره
	گیس
1.0×10-4	(پرSTP)ايم

اس لیے طوس سب سے کم داب پذیر ہیں اور گیسیں سب سے زیادہ

داب پذریہ ہیں۔ گیسیں، ٹھوس اشیا کے مقابلے میں تقریباً دس لا کھ گنا زیادہ داب پذریہ ہیں۔ گیسوں کی داب پذری کی قدریں ہڑی ہوتی ہیں، جو دباؤ اور درجہ کرارت کے ساتھ تبدیل ہوتی ہیں۔ ٹھوس اشیا کی غیر داب پذری کی بنیادی وجہ ان کے ایمٹول کی مضبوط بندش ہے۔ رقیق اشیا میں ان کے مالیکو ل بھی ایک دوسرے سے بندھے ہوتے ہیں لیکن اتنی مضبوطی سے نہیں جتنی مضبوطی ٹھوس مالیکول ہیت ہی کم قوت سے جڑے ہوتے ہیں۔

جدول 4.9 میں ذرر کی مختلف قسموں، بگاڑ کی مختلف قسموں، لچک مقیاس اور مادے کی متعلقہ حالت کوایک نظر میں دیکھا جاسکتا ہے۔

مثال 9.5: برم ہندی اوسط گہرائی 3000mہے۔ سمندر کی سب سے خلی سطح پر پانی کا مجم مقیاس پنجے۔ دیا ہوا ہے کہ پانی کا مجم مقیاس (g=10 m s⁻²)۔

جواب: 3000m کے پانی کے کالم کے ذریعے سب سے مجلی پرت پر لگا ہا گیا د باؤ

 $p = h\rho g = 3000 \text{ m} \times 1000 \text{ kg m}^{-3} \times 10 \text{ ms}^{-2}$ = $3 \times 10^7 \text{ kg m}^{-1} \text{ s}^{-2}$ = $3 \times 10^7 \text{ N m}^{-2}$

کسری داب ۵۷/۷ ہے۔

جددول 9.4 ذرر، بگاڑاور مختلف کیک مقیاس

مادے کی حالت	مقیاس کا نام	<u>ک</u> چک مقیاس	ئىكا مد	تبدیلی جسر مد	بُهار	<i>ڊرر</i>	ذرر کی قتم
گھوس	ينگ	$Y = (F \times L) / (A \times \Delta L)$	نهيں		تطویل یا داب، جو توت کی ست کے	دومساوی اورمخالف تو تیں ، جومخالف رخوں برعمود ہیں	تناؤی ما
گفوس				بال	• ,		(σ=F/A)
0,1		$G = \frac{F}{\left(A \times \theta\right)}$	<i></i>	O į	~ _	دومساوی اور مخالف تو تئیں جو مخالف سطحوں کے متوازی ہیں۔ ہر صورت میں قو تیں ایسی ہیں کہ کل قوت اور کل پیچہ صفر ہو	$(\sigma_s = F/A)$
گھوں،رقیق اورکیس	حجم مقياس	$B = -p/$ $(\Delta V/V)$	ہاں	نهيں	جم تبدیلی (دباؤیا نظویل)	قوتیں، جوسطیر ہر جگہ عمودی ہیں، قوت فی اکائی رقبہ (دباؤ) ہر جگہ یکساں ہے۔	آبي

شُون اشياكي ميكا نيكي خاصيتين

$$W = \int_0^l \frac{YAl}{L} dl = \frac{YA}{2} \times \frac{l^2}{L}$$

$$W = \frac{1}{2} \times Y \times \left(\frac{l}{L}\right)^2 \times AL$$

$$= \frac{1}{2} \times \sqrt{\frac{l}{2}} \int_0^2 x \, dl \, dl$$

$$= \frac{1}{2} \times \sqrt{\frac{l}{2}} \int_0^2 x \, dl \, dl$$

$$= \frac{1}{2} \times \sqrt{\frac{l}{2}} \int_0^2 x \, dl \, dl$$

$$= \frac{1}{2} \times \sqrt{\frac{l}{2}} \int_0^2 x \, dl \, dl$$

$$= \frac{1}{2} \times \sqrt{\frac{l}{2}} \int_0^2 x \, dl \, dl$$

یکام تار کے اندرالاسٹک مضمر تو انائی (U) کی شکل میں جمع ہوجا تا ہے۔ u لہذا تار کی فی اکائی حجم الاسٹک مضمر تو انائی $u = \frac{1}{2} \times \sigma \epsilon$ (9.15)

9.7 مادی اشیا کے کیلیے برتاؤ کے استعال

(APPLICATION OF ELASTIC BEHAVIOUR OF MATERIALS)

مادی اشیاء کا کیکدار برتا کوروز مرہ زندگی میں ایک اہم کردارادا کرتا ہے۔ تمام انجینیرنگ ڈیزائنوں کے لیے مادوں کے کیکیلے برتا کی دقیق (حددرجه درست انجینیرنگ ڈیزائنوں کے لیے مادوں کے کیکیلے برتا کی دقیق (حددرجه درست الاحداد) معلومات درکار ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بمارت کا نقشہ (ڈیزائن) کا لمول ، بیوں (Beams) اور سہاروں (Support) کا ساخت نما ڈیزائن تیار کرتے وقت ہمیں استعال ہونے والی مادی اشیاء کی طاقت ساخت نما ڈیزائن تیار کرتے وقت ہمیں استعال ہونے والی مادی اشیاء کی طاقت میں سہارے وغیرہ کے لیے استعال ہونے والی بیوں کا تراشہ آت کا کیوں ہوتی ہوتا ہے؟ ایک ریت کے ڈھیریا پہاڑی کی شکل اہرام کی شکل جیسی کیوں ہوتی ہے؟ ان سوالوں کے جواب ساخت نما آنجینیزنگ کے مطالع سے حاصل کیے جاسکتے ہیں ، جوان تصورات پر بنی ہیں جوآپ نے یہاں سیکھے ہیں۔

بھاری وزنوں کو اٹھانے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے
استعال ہونے والے کرین (Crane) میں ایک موٹی دھات کی زنجیرگی
ہوتی ہے، جس سے وزن کو منسلک کیا جاتا ہے۔ زنجیروں کو گراریوں اور
موٹروں کی مدد سے اوپر کھینچا جاتا ہے۔فرض سیجیے ہم ایک ایسا کرین بنانا
چاہتے ہیں جس کی وزن اٹھانے کی گنجائش (Capacity) میٹرکٹن ہو
چاہتے ہیں جس کی وزن اٹھانے کی گنجائش (Capacity میٹرکٹن ہو

 $\Delta V/V = J_{s/B} = (3 \times 10^{7} \text{ N m}^{-2})/(2.2 \times 10^{9} \text{ N m}^{-2})$ = 1.36 % $1.36 \times 10^{-2} \text{ L}$

9.6.5 يوائسن كي نسبت (Poisson's ratio)

یگ کے ماڈیوس تجربہ کے مخاط انداز میں کیے گئے مشاہدات (سیشن یولی کے مٹاہدات (سیشن کی وضاحت کی گئی ہے) سے بیظا ہر ہوتا ہے کہ تارکے کراس سیشن (یا قطر) میں معمولی سی تخفیف ہو جاتی ہے۔ لگائی گئی قوت کے عمودی تناو (Strain) کہتے ہیں۔ سائن تناو (Strain) کہتے ہیں۔ سائن اور آسین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ لچک کی حد (Elastic کی است تناسب میں ہوتا ہے۔ لیا آسیا کے اندراندر، جانی تناو کی عمودی تناو کے راست تناسب میں ہوتا ہے۔ تنی ہوئی تارمیں جانی تناو کی عمودی تناو سیسیت پوائس نسبت کہلاتی ہے۔ اگر تارکا اصل قطر کی اور بیاو کی وجہ سے قطر میں ہونے والی تخفیف کے ہوتا والی تناو کی مجہ سے تارک جانی تناو کی محمودی تناو کی اور تناو کی وجہ سے تارک طوالت (لمبائی میں تبدیلی کے لیے کہ کے تو عمودی تناو کی ہوگا ۔ اس طرح جانس کی نسبت دوتناووں کی نسبت ہے: بیا لیے خالص عدد ہے اور اس کی کوئی اکائی لیا ابعاد نہیں ہوتے ۔ اس کی قدر صرف مادہ کی نوعیت پر مخصر ہوتی ہے۔ اسٹیل کے لیے بیقد روی دورمیان ہوتی ہے جبکہ ایلومیٹیم مجرتوں کے لیے بیقد روی دورمیان ہوتی ہے جبکہ ایلومیٹیم مجرتوں کے لیے بیقد روی دی دورمیان ہوتی ہے جبکہ ایلومیٹیم مجرتوں کے لیے بیقد روی دورمیان ہوتی ہے جبکہ ایلومیٹیم مجرتوں کے لیے بیقد روی دورمیان ہوتی ہے جبکہ ایلومیٹیم مجرتوں کے لیے بیقد روی دورمیان ہوتی ہے جبکہ ایلومیٹیم مجرتوں

9.6.6 تن موئى تارمين الاستك مضمر توانائي

جب کسی تارکو تناوکی حالت میں رکھا جاتا ہے تو بین ایٹی قو توں کے خلاف کام کیا جاتا ہے۔ یہ کام تار کے اندر الاسٹک مضمر تو انائی کی شکل میں جمع ہوجا تا ہے۔ جب اصل لمبائی L اور کر اس سیکشن A والے تارپر تارکی لمبائی کی سمت میں قوت A لگائی جاتی ہے تو فرض کیجے کہ تارکی لمبائی بڑھ کر L ہوجاتی ہے۔ تب مساوات (9.8) سے ہمیں حاصل ہوتا ہے (l/L) ہو جاتی میں حاصل ہوتا ہے (l/L) ہوگا کہ ایک L تارکی مادہ کا ینگ ماڈیولس ہے۔ اب لا متنا ہی طور پر چھوٹی لمبائی L کے لیے مزید تطویل (Elongation) کے لیے کیا گیا کام L کام (L کی مقدار کی اصافا نہ کے لیے کیا گیا کی مقدار تک اضافہ کے لیے کیا گیا کی مقدار

طبیعیات

کہ چاہتے ہیں کہ وزن زنجیر میں مستقل تخزیب نہ پیدا کردے۔اس لیے زنجیر کی لمبائی میں ہوانے والا اضافہ، کچک حدسے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔جدول 9.1 سے ہم دکیھ سکتے ہیں کہ ملکے فولاد کی حصول طافت (Sy) تقریباً 201×106 مے۔اس لیے زنجیر کا تراثی رقبہ (A)،کم از کم ہونا چاہیے۔


 $A \geq W \, / \, \sigma y = Mg \, / \, \sigma y \, \, (9.16)$

= $(10^4 kg \times 9.8 ms^{-2})/(300 \times 10^6 Nm^{-2})$ = $3.3 \times 10^{-4} m^2$

جوایک دائری تراش کی زنجیر کے لیے تقریباً ۱ دسف قطر سے مطابقت رکھتا ہے۔ عام طور سے تحفظ کے لیے وزن (لوڈ) کو تقریباً 1/10 رکھا جاتا ہے)۔ اس لیے ایک مقابلتاً موٹی زنجیر، جس کا نصف قطر تقریباً 3 cm ہو، کی سفارش کی جائے گی۔ اس نصف قطر کا ایک اکیلا تار عملی طور پر ایک استوار چھڑ ہوا گا۔ اس لیے زنجیریں ہمیشہ کئی پتلے تاروں کو آپس میں گوندھ کر بنائی جاتی ہیں۔ تاکہ بنانے میں سہولت ہواور وہ کچلی اور زیادہ مضبوط ہوں۔

ایک بل کو اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ اس پر سے گذرنے والی سوار یوں کا وزن، ہوا کی قوت اورخود اپنے وزن کو برداشت کر سکے۔اس طرح عمارتوں کے ڈیزائن میں بیوں اور کالموں کا استعال بہت عام ہے۔ان دونوں صورتوں میں لوڈ کے زیراثر بیوں کے مڑ جانے کا مسلہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ بیم کو بہت زیادہ مڑنایا ٹوٹنانہیں چاہئے۔ آیئے ایک الیمی بیم لیس جس کے مرکز پرلوڈ لگایا گیا ہے اور کناروں کے نزد یک سہارے ہیں، جیسا کہ شکل 8.8 میں دکھایا گیا ہے۔ ایک المبائی، طیورٹائی اور کہ گہرائی کی چھڑے جب میں دکھایا گیا جا۔ ایک المبائی، طیورٹائی اور کہ گہرائی کی چھڑے جب مرکز پرلوڈ لگایا جاتا ہے تواس میں پیدا ہونے والے خم کی مقدار دی جاتی ہے:


 $\delta = W l^3 / (4bd^3 Y)$



شکل 9.8: ایك بیم جس کے کنارے سماروں پر ہیں اورمر كز پر لوڈ لگایا گیا ہے -

پرشتہ، آپ نے اب تک جو پھ سیھا ہے اور تھوڑے سے کیلولس کے استعال سے مشتق کیا جا سکتا ہے۔ مساوات (9.16) سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دیے ہوئے لوڈ کے لیے ہمیں ایسامادہ استعال کرنا چا ہئے، جس کی بیگ مقیاس کی قدرزیادہ ہو۔ ایک ہمیں ایسامادہ استعال کرنا چا ہئے، جس کی بیگ مقیاس کی قدرزیادہ ہو۔ ایک دیے ہوئے مادے کے لیے، خمیدگی کو کم کرنے میں، چوڑ ائی بڑھانے کے مقابلے میں گہرائی کو بڑھانا زیادہ موثر ہوتا ہے کیونکہ 8 متناسب ہے قاصر مناسب ہے قام کے در بے شک ، سہاروں کے بیچ کی لمبائی اجتنی ممکن ہو سکے کم ہونا چا ہیے)۔ لیکن گہرائی میں اضافہ کرنے سے، اگر لوڈ اپنے بالکل صیح مقام پر نہ ہو (ایک ایسے بل پر جس پر سواریاں آجارہی ہیں۔ یہ نظم بہت مشکل مقام پر نہ ہو (ایک ایسے بل پر جس پر سواریاں آجارہی ہیں۔ یہ نظم بہت مشکل ہے ، بو گہری چھڑ اس طرح سے مڑسکتی ہے، جیسا کہ شکل ہوں وی کے لیے، گیا ہے۔ اسے ٹم آوری (Buckling) کہتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے، ایک عام سمجھونہ شکل (9.9 و میں دکھائی گئی تراشی شکل ہے۔ یہ تراش لوڈ کیا ہے میں کہ کی کے بغیراس کے وزن کو کم کر دیتی ہے سہار نے کے لیے بڑی سطح اور خمیدگی کورو کئے کے لیے کافی گہرائی مہیا کرتی ہے۔ یہ شکل ہم کی مضبوطی میں کوئی کی کے بغیراس کے وزن کو کم کر دیتی ہے سیار ان کور کا گئے۔ چھراس کے وزن کو کم کر دیتی ہے۔ یہ شکل ہم کی مضبوطی میں کوئی کی کے بغیراس کے وزن کو کم کر دیتی ہے۔ دیشکل ہم کی مضبوطی میں کوئی کی کے بغیراس کے وزن کو کم کر دیتی ہے۔ اوراس طرح لاگ ت بھی کم ہوجاتی ہے۔


عمارتوں اور بلوں میں ستونوں اور کالموں کا استعال بھی بہت عام ہے۔ ایک ہموار کناروں والاستون، جبیبا کہ (9.10(a میں دکھایا گیا ہے اس ستون



شکل 9.9: ایک بیم کے تراشہ کی مختلف شکلیں (a) ایک چھڑ اور وہ کا مستطیل نما تراشہ (b) ایک پتلی چھڑ اور وہ کیسے خم آور ہو سکتی ہے (c) ایک لوڈ برداشت کرنے والی چھڑ کی عام طور سے استعمال ہونے والی تراش

تھوں اشیا کی میکا نیکی خاصیتیں

کے مقابلے میں کم وزن سہار سکتا ہے، جس کے کناروں پر منقسم شکل ہو [شکل 2 مقابلے میں کم وزن سہار سکتا ہے، جس کے کناروں پر منقسم شکل ہو [شکل (b) 9.10(b) ۔ ایک پل یا عمارت کے دقیق ڈیزائن کے لیےان حالات کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، جن میں ان کا استعمال ہوگا، اور ساتھ ہی قیمت، کمی مدت اور قابل استعمال مادوں کی معتبری (Reliability) وغیرہ کا بھی لحاظ کرنا پڑتا ہے۔



شكل 9.10: ستون يا كالم(a) ممهوار كنارون والا ستون (b) منقسم كنارون والا ستون

اس سوال کا جواب بھی کہ زمین پر سب سے او نچے پہاڑ کی بلندی 1 0km -کیوں ہے، چٹا نوں کی کچک خاصیتوں کو ملاحظہ کر کے دیا جا سکتا ہے۔ ایک

پہاڑی بنیادہموارداب کے زیرا ترنہیں ہوتی،اس سے چٹانوں کو پھی خرین فررر حاصل ہوجاتا ہے اور جس کی وجہ سے و کھسکتی ہیں۔اس لیے او پر کے تمام مادے کی وجہ سے ذرراس فاصل (Critical) تحریفی ذررسے کم ہونا چاہئے، جس پر چٹانیں کھسکتی ہیں۔

ایک اونچائی کے پہاڑی نجل سطح پر، پہاڑے وزن کی وجہ سے لگرہی قوت فی اکائی رقبہ مہرہ ہے، جہاں مرپہاڑے مادے کی کثافت ہے اور و مادی کشش اسراع ہے۔ نجل سطح پر مادہ اس قوت کوعمودی سمت میں محسوس کرتا ہے اور پہاڑے اطرافی اضلاع آزاد ہوتے ہیں۔ اس لیے بید دباؤیا حجم داب والی صورت نہیں ہے۔ یہاں ایک تحریفی جز ہے جو تقریباً و میں مہرہ ہے۔ اب ایک محصوص چٹان کی کے حد میں ایک تحصوص چٹان کی کے حد $h\rho g = 30 \times 10^7 \, N \, m^{-2}$ جب کہ $h\rho g = 30 \times 10^7 \, N \, m^{-2}$

 $h = 30 \times 10^7 \text{ N m}^{-2} / (3 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3} \times 10 \text{ m s}^{-2})$ = 10 km الميميات المبيات

خلاصه

1. ذرر، بحالی قوت فی اکائی رقبہ ہے اور بگاڑ، ابعاد میں کسری تبدیلی ہے۔عمومی طور پر ذرر کی تین قسمیں ہیں۔(a) تناؤذرر (جو کی نین فرر (c) تناؤذرر (جود بانے سے منسلک ہے)(b) تحریفی ذرر (c) آئی ذرر

- 2. جھوٹی تخریوں کے لیے، ذرر، بگاڑ کے راست متناسب ہے۔ یہ ہوک کا قانون کہلا تا ہے۔ متناسبیت کا مستقلہ ، کچک کا مقیاس کہلا تا ہے۔ کچک کے بیان کرنے کے مقیاس کہلا تا ہے۔ کچک کے تین مقیاس: ینگ کا مقیاس تحریفی مقیاس اور حجم مقیاس ،اشیا کے کچکیلے برتاؤ کو بیان کرنے کے لیے استعال کیے جاتے ہیں کیونکہ یہاں تخریبی قوتوں سے متعلق ہیں جو مادوں پرگئتی ہیں۔ ٹھوس اشیا کی ایک قسم ، لچکیہ کہلاتی ہے، جس پر ہوک کا قانون نہیں لا گوہوتا ہے۔
 - جبایک شے تناؤیاداب کے زیراثر ہوتی ہے، تو ہوک کا قانون یشکل اختیار کر لیتا ہے:

F/A = YL/L

جہاں $\Delta L/L$ شے کا تناؤیا داب بگاڑ ہے،Fاں قوت کی عددی قدر ہے جو بگاڑ پیدا کررہی ہے، Aوہ تراثی رقبہ ہے جس پر Fکائی گئی ہے(Aپر عمود) اور Yاس شے کا بیگ کا مقیاس ہے۔ ذرر F/Aہے۔

4. تو توں کا ایک جوڑا جب او پری اور نجلے رخ کے متوازی لگایا جاتا ہے، تو ٹھوں میں اس طرح تخریب پیدا ہوتی ہے کہ او پری رخ ، خلے رخ کی مناسبت سے آگے کی طرف کھسک جاتا ہے۔ او پری رخ کا افقی ہٹا و 'ΔL' انتصابی (Vertical) او نچائی لا پرعمود ہوتا ہے۔ اس قسم کی تخریب تحریف کہلاتی ہے اور اس کا مطابق ذرر تحریفی ذرر کہلاتا ہے۔ اس قسم کا ذرر صرف ٹھوں اشیا میں ہی ممکن ہے۔

اس سم کی تخریب میں ہوک کے قانون کی شکل ہوجاتی ہے: F/A=G×AL/L شے کے ایک سرے کا لگائی ہوئی قوت F کی سے میں نقل ہے، اور G تحریف مقیاس ہے۔ ذرر F/A ہے۔

5. جبایک شے پراس کے اردگرد کارقی ذررا گاتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر آئی داب کام کرتا ہے، تو ہوک کے قانون کی شکل ہے: P=B(ΔV/V)

جہاں p، سیال کی وجہ سے شے پرلگ رہا دباؤ ہے (آبی ذرر)، ۵۷/۷ (حجم بگاڑ) اس دباؤ کی وجہ سے ہور ہی شے کے حجم میں کسری تبدیلی کی عددی قدرہے،اور طاشے کا حجم مقیاس ہے۔

قابل غور تكات (POINTS TO PONDER)

- 1. ایک تار کواگر جھت سے لٹکا یا جائے اور اس کے دوسرے سرے پر ایک وزن (F) منسلک کر کے اسے کھینچا جائے ، تو تار پر جھت کے ذریعے لگا یا جائے اور اس کے دوسرے سرائی مساوی ہے۔ کین ، تاریح کسی جی تراش A پرلگ رہا تنا و صرف F ج ، 2F، نہیں۔ اس لیے ، تناوی ذرر ، جو تناوفی اکائی رقبہے ، F/A کے مساوی ہے۔
 - 2. ہوک کا قانون، ذرر۔ بگاڑ مخنی کے صرف خطی ھے میں درست ہے۔


شلوس اشياكي ميكا نيكي خاصيتين

8. ينگ كامقياس اورتح ريف مقياس صرف تلوس اشيا كے ليے بامعني ہيں، كيونك صرف تلوس اشياء كى ہى لمبائى اورشكل معين ہوتى ہے۔

- 4. جم مقیاس، ٹھوس، وقتی اور گیس، تینو فتم کی اشیا کے لیے بامعنی ہے۔ یہ جم میں تبدیلی ہے، جب کہ جم کا ہر حصدا یک ہموار ذرر کے زیرا ثر ہو،اس طرح کہ جسم کی شکل میں کوئی تبدیلی نہ ہو۔
- 5. گھرت(alloys)اور کچکیہ (Clustomer)اشیاء کے مقابلے میں دھاتوں کی بنگ مقیاس کی قدریں ہڑی ہوتی ہیں۔ایک ایس مادی شے جس کے بنگ کی قدر ہڑی ہو،اس کی لمبائی میں خفیف تبدیلی کرنے کے لیے بڑی قوت در کار ہوتی ہے۔
- 6. ہم عام زندگی میں یہ جھتے ہیں کہ جو مادی شے زیادہ کھنچے جاتی ہے۔وہ زیادہ کچکیلی ہے۔لیکن بیالک غلط نام ہے۔دراصل وہ مادی اشیا جوالک دیے ہوئے لوڈ کے زیرا ثر جتنی کم تھنچتی ہیں وہ اتنی ہی زیادہ کچکیلی مانی جاتی ہیں۔
- 7. عمومی طور پرایک ست میں لگر ہی تخریبی قوت، دوسری سمتوں میں بھی ذرر پیدا کر سکتی ہے۔ ایسی صورتوں میں ، ذرراور بگاڑ کے ذرر کے درمیان متنا سبیت صرف ایک لچک مستقلہ کے ذریعے نہیں بیان کی جاسکتی۔ مثال کے طور پر ، ایک تار جوطولی بگاڑ کے ذریر اثر ہے ، اس کی عرضی ابعاد (تراثی رقبہ) میں بھی خفیف تبدیلی ہوتی ہے ، جسے مادے کے ایک دوسرے لچک مقیاس کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ اس مقیاس کو یوآئے زال تناسب (Poisson Ratio) کہتے ہیں۔
- 8. فررایک سمتی مقدار نہیں ہے۔ کیونکہ قوت کے برخلاف، ذرر کوکوئی مخصوص سمت نہیں تفویض کی جاسکتی ہے۔ جب کہ ایک جسم کے سی متعین تراشہ کے متعین ضلع پرلگ رہی قوت کی ایک متعین سمت ہوتی ہے۔

مشق


- 9.1 \display \displi
- 9.2 شکل 9.11 میں ایک دی ہوئی مادی شے کا ذرر ۔ بگا ڑمنحیٰ دکھایا گیا ہے۔اس مادے کے (a) ینگ کا مقیاس اور (b) نزدیکی حاصل طاقت کیا ہیں ۔



شكل 9.11


عليات طبيعيات

9.3 دومادی اشیا A اور B کے لیے ذرر _ بگار گراف شکل 9.12 میں دکھائے گئے ہیں ۔



گراف يكسال اسكيل يركينچ كئے ہيں۔

- (a) کس مادی شے کی بیگ کے مقیاس کی قدر مقابلتازیادہ ہے۔
 - (b) دونوں میں سے کون سی چیز مقابلتاً زیادہ مضبوط ہے۔
- 9.4 مندرجہ ذیل میں دونوں بیانات غورسے پڑھیے اور وجہ کے ساتھ بتایئے کہ بیصادق (صحیح) ہے یاغیرصادق (غلط)
 - (a) ربر کے پنگ مقیاس کی قدر ، فولا د کے پنگ مقیاس کی قدر سے زیادہ ہے۔
 - (b) ایک کچھے(Coil) کا کھنچنا،اس کے تریفی مقیاس کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے۔
- 9.5 دوتار ہیں، جن میں سے ایک فولاد کا بنا ہے اور دوسرا پیتل کا ۔ دونوں میں سے ہرایک کا قطر 25cm ہے، اوران پرشکل 9.13 میں دکھائے گئے طریقے سے لوڈلگایا جاتا ہے۔ لوڈلگائے بغیر، فولاد کے تاری لمبائی 1.5m اور پیتل کے تاری لمبائی 1.0m ہے۔ 1.0m ہے۔ فولا داور پیتل کے تاری الگ الگ تطویل معلوم کیجیے۔



شكل 9.13

9.6 ایک المونیم مکعب کا ایک کنارہ 10cm لمباہے۔ مکعب کا ایک رخ مضبوطی سے عمودی دیوار میں نصب کر دیا جا تا ہے۔ مکعب کا کے انتصابی انفراج کے خالف رخ سے 25GPa کی کمیت منسلک کی جاتی ہے۔ المونیم کا تحریف مقیاس 25GPa ہے۔ رخ کا انتصابی انفراج (Vertical deflection) کیا ہے؟

شوس اشيا كي ميكا نيكي خاصيتيں

9.7 معمولی فولاد کے بینے چارمتماثل کھو کھلے استوانی کالم، 50,000 کمیت کی ایک بڑی ساخت کوسہارا دیتے ہیں۔ ہر کالم کے اندرونی اور بیرونی نصف قطر، بالتر تیب '30cm' اور 60cm ہیں۔ لوڈ تقسیم کوہموار مانتے ہوئے، ہر کالم کے دالی بگاڑ کاحساب لگائے۔

- 9.8 تانبہ کے ایک گڑے کامتطیلی تراثی رقبہ 19.1 mm ×19.1 mm خیری گینچا جاتا ہے۔جس سے صرف کچکیلی تخریبیں پیدا ہوتی ہیں۔ پیدا ہونے والے بگاڑ کا حساب لگا ہے۔
- 9.9 ایک فولاد کا بنا تار، جس کا نصف قطر SKI) علاقه میں ایک Chair lift کوسہارا دیتا ہے۔ اگر زیادہ عن ایک فولاد کا بنا تار، جس کا نصف قطر SKI) علاقه میں ایک Chair lift کوسہارا دیتا ہے۔ اگر زیادہ سے زیادہ دور کو 1.5 m کا سے نہیں بڑھنا چا ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ لوڈ کتنا ہوگا، جسے تارسہارا دے سکتا ہے؟
- 9.11 ایک 14.5 Kg کی کمیت کو ایک فولاد کے بنے تار کے ایک سرے سے باندھا گیا ہے۔ تار کے بغیر کھنچ لمبائی 1.0cm ہوئی کمیت کواس طرح گھمایا جا تا ہے کہ دائر نے کی نجلی طرف اس کی زاویائی رفتارہ 2rev/s ہے۔ تاریخ تاریخ کمیت این رائے کے سب سے تارکا تراثی رقبہ 2.0.065 cm² ہے۔ تاریخ پیرا ہوئی تطویل معلوم کیجیے، جس وقت کہ کمیت اپنے رائے کے سب سے نجلے نقطے پر ہے۔
- 9.12 مندرجہ ذیل آنکڑوں سے پانی کا تجم مقیاس معلوم سیجے۔ آغازی تجم =0.00 لیٹر،

 دباؤمیں اضافہ = (Pa = 1.013×10 Pa = 1.000 مقتامی تجم = 1.000 لیٹر


 پانی کے تجم مقیاس کا مقابلہ، ہوا (مستقلہ درجہ حرارت پر) کے تجم مقیاس سے سیجے۔ سادہ طور پر سمجھا سے کہ نسبت آئی بڑی

 کیوں ہے؟
- 9.13 ان گهرائی پر پانی کی کثافت کتنی ہوگی، جہال دباؤ 80.00 atm ہے۔ دیا ہواہے کسطے پر کثافت 8 m-3 × 10 ہے۔
 - 9.14 ایک شیشہ کی سِل کے جم میں آنے والی کسری تبدیلی کا حساب لگاہیئے، جب کداسے 10 atm آئی د باؤ کے زیراثر لایا جائے۔
- 9.15 ایک ٹھوں تا نبہ کے بنے ملعب، جس کا ایک ضلع 10cm ہے، کا تجمی سکڑا وَمعلوم سیجیے، جب کہوہ Pa ہے۔ 7.0×7 آبی دباؤ کے زیرا ثر ہے۔
 - 9.16 1اکی لیٹر پانی کو %0.10 دبانے کے لیے دباؤمیں کتی تبدیلی کرنا چاہیے؟

اضافيمشق


9.17 ایک ہیرے کی قلموں (Crystals) سے بنے ہوئے سندان (Anvis)، جن کی شکل ، شکل 9.14 جیسی ہوتی ہے، بہت زیادہ دباؤ کے زیراثر مادی اشیاء کے برتاؤ کی تفتیش کرنے کے لیے استعال ہوتے ہیں۔ پیلے کنارے پر چیلے رخون کا نصف

قطر0.5mm مے اور چوڑے کناروں پرایک دانی قوت 50,000 لگائی جاتی ہے۔سندان کی نوک پر دباؤ کتناہے۔



شكل9.14

9.18 ایک چیڑ کوجس کی لمبائی m 1.05 اور کمیت نا قابلِ کحاظ (تقریباً نہیں) ہے،اس کے کناروں پر دوتاروں سے سہارا دیا جاتا ہے،جن میں ایک فولاد کا بنا ہے (تار A) اورا کی المونیم کا (تار B) دونوں کی لمبائی مساوی ہے۔،جسیا کہ شکل 9.15 میں دکھایا گیا ہے۔تار A اور B کے تراثتی رقبے، بالترتیب، mm² 1.0 اور 2.0 mm² میں ۔چھڑ کے کس نقطے پر ایک کمیت سائے کہ دونوں تاروں میں (a) مساوی ذرر (b) مساوی بگاڑ پیدا ہوا۔



شكل9.15

9.19 المبائی اور cm² = 0.50 تراثی رقبہ کے معمولی فولا دکے بنے ایک تارکو، دوستونوں کے درمیان افقی طرز پر،
اس کی کچک حد کے اندر، کھینچا جاتا ہے، تار کے درمیانی نقطہ سے 100g کی ایک کمیت لٹکائی جاتی ہے۔ درمیانی نقطہ پر پیدا
ہوانے والا جھکا وُمعلوم کیجیے۔

شور اشيا كى ميكا نيكي خاصيتيں

9.20 دھات کی بنی دو پٹیوں کوان کے کناروں پرایک ایک اسکرو کی مدد سے آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے ، اگر ہر پٹی کا قطر 6.9×10⁷ Pa ہے، تواس اسکروشدہ پٹی پرکتنازیادہ سے زیادہ تناؤلگایا جاسکتا ہے کہ ایک اسکرو پرتحریفی ذرر Pa + 6.9 سے زیادہ نہ ہو؟ مان لیجے کہ ہراسکروکولوڈ کا ایک چوتھائی صبّہ برداشت کرنا ہے۔

9.21 میرینا کھائی بر اوقیانوس میں واقع ہے اور ایک مقام پروہ پانی کی سطح سے تقریباً ۱۱ Km نیچے ہے۔ کھائی کے پیندے پر پانی کا دباؤتقریباً کھائی بر اوقی نوس میں گرائی جاتی ہے، جو کا دباؤتقریباً Pa اللہ 1.1 کے بنیدے تک پہنچتی ہے، جو کھائی کے بنیدے تک پہنچتی ہے، بیندے تک پہنچتی ہے، بیندے تک پہنچتی ہے۔ کی ایک کے بنیدے تک پہنچتی ہے۔ کی بنیدے تک پہنچتی ہے۔ کی ایک کے بنیدے تھے کی بنیدے تک پہنچتی ہے۔ کی بنیدے تھی ہے۔ کی بنیدے تھی ہے۔ کی بنیدے تی ہے۔ کی بنیدے تھی ہے۔ کی بنیدے تی ہے۔ کی ہے۔ کی بنیدے تی ہے۔ کی بنیدے تی ہے۔ کی بنیدے تی ہے۔ کی ہے۔ کی بنیدے تی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے۔ کی بنیدے تی ہے۔ کی ہے۔ کی

Notice be republished notice be republished notice be republished as a second s

2019-20